## **Configurando Apache Maven no Windows**


Essa página é responsável por apoiar os desenvolvedores a obter\configurar ferramentas de trabalho.

Recomenda-se utilizar uma conexão que não seja a corporativa, caso tenha problemas ao realizar o download sobre todos os itens aqui definidos.

## Passo 1: Configurando Apache Maven

- 1. Realize o download do arquivo apache-maven-3.6.2.zip
- 2. Descompactar o arquivo abaixo em C:\Program Files:
  - C:\Program Files\apache-maven-3.6.2


O resultado final após realização do passo anterior deve ser semelhante a imagem abaixo:




## Passo 2: Configurando variáveis de ambiente

- 1. Acesse o Painel de controle e clique em "Configurações avançadas do sistema"
- Na aba Propriedades do sistema clique em "Variáveis de Ambiente..."

O resultado final após realização do passo anterior deve ser semelhante a imagem abaixo:




- 2. No quadro inferior "Variáveis do sistema" clique em "Novo.."
  - Nome da variável: MAVEN\_HOME
  - Valor da variável: C:\Program Files\apache-maven-3.6.2
  - Clique em Ok.



- 3. No mesmo quadro procure pela variável "Path" e clique em Editar>Novo e adicione o seguinte valor.
  - %MAVEN\_HOME%\bin
  - Clique em "Ok" para finalizar

O resultado final após realização do passo anterior deve ser semelhante a imagem abaixo:





## Fique atento!

Para verificar se o Maven foi instalado abra o Prompt de comando e digite o comando "mvn -version"

o resultado deve ser algo semelhante ao texto abaixo:

C:\Users\wesley.wbatista>mvn -version

C:\Users\\westey\.wbatista>\mvn -\version

Apache Maven 3.6.2 (40f52333136460af0dc0d7232c0dc0bcf0d9e117; 2019-08-27T12:06:16-03:00)

Maven home: C:\Program Files\apache-maven-3.6.2\bin\..

Java version: 1.8.0\_221, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jre1.8.0\_221

Default locale: pt\_BR, platform encoding: Cp1252

OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"



Não esquece de deixar seu like!